# Installation d'Accession sur un téléphone Android



Konectik | Installation d'Accession sur un téléphone Android | 2018-2019



## Introduction

Ce tutoriel va vous guider pas à pas afin d'installer l'application Accession Communication, afin de passer et recevoir des appels audio/vidéo à partir de votre compte CommePortal.

A travers ce tutoriel, nous allons donc voir plusieurs manipulations à faire. Dans l'ordre :

Introduction	1
Installation	2
Configuration	
Paramétrage	∠



#### Installation

Rendez-vous sur Play Store (Google Play) et cherchez le logiciel Accession Communicator



Cliquez sur installer. Acceptez les différentes demandes d'accès aux applications de votre appareil. Une fois installée, cliquez sur ouvrir.




## Configuration

Au premier démarrage, Accession Communicator va vous demander de choisir un opérateur.

Merci de choisir Metacentrex.

Acceptez les conditions d'utilisation.

Ensuite, autoriser les appels entrants ainsi que les appels sortants.







Coordonnées oubliées?

Sur cette fenêtre, indiquez les détails de votre compte :

- Numéro de téléphone (SDA personnelle)
- Mot de passe (en cas de perte, veuillez contacter votre administrateur)

Une fois connectée, vous pouvez entrer votre numéro de téléphone GSM, ceci vous permettra de transférer les appels directement sur votre GSM en cas de mauvaise couverture réseau.





## Paramétrage

Afin d'accéder au menu d'Accession Communicator, veuillez cliquer sur l'icône "menu" en haut à gauche de votre écran :





réseau téléphonique (3G/4G)

Cliquez ensuite sur Paramètres:

Dans la catégorie **Appels**, si nécessaire, veuillez décocher l'option **Utiliser** uniquement les réseaux Wi-Fi.

Dans la catégorie **Contacts**, veuillez cliquer sur **Contacts à afficher**. Par défaut Accession Communicator affiche tous les contacts de votre appareil. Vous pouvez par exemple afficher que les contacts de votre compte MetaCentrex en décochant les comptes inutiles.

Pour revenir en arrière, cliquez sur l'icône bleu (flèche) en haut à gauche de l'écran de votre appareil.